

INSTALLATION DE SIDE SUR UN RESEAU LOCAL.

1. Choisissez l'ordinateur du réseau qui servira de serveur. Il n'a pas besoin d'être très puissant. Renommez-le par exemple side.
 - W98 => clic droit sur « voisinage réseau » => onglet « Identification »
 - WXP => clic droit sur « poste de travail » => Propriétés => onglet « Nom de l'ordinateur » => ModifierVous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur.
2. Téléchargez EasyPHP. C'est un serveur de pages web qui remplacera celui présent sur les ordinateurs de votre hébergeur. Vous le trouverez sur <http://easyphp.org/> .
Le dossier d'installation sera normalement : C:\program files\EasyPHP1-8\ (pour la version 1.8)
3. Décompactez le contenu de l'archive SIDE_ftp.zip dans le dossier suivant :
C:\program files\EasyPHP1-8\www\
Ecrasez tout fichier présent dans ce dossier.
4. Réglages du programme EasyPHP :
 - Clic droit sur l'icône EasyPHP dans la barre des tâches, zone « lancement rapide »
Menu « Configuration » => « EasyPHP »
Cochez « Démarrer EasyPHP en même temps que Windows »
Cochez « Lancement automatique des serveurs au démarrage de l'application »
Validez
 - Clic droit sur l'icône EasyPHP dans la barre des tâches, zone « lancement rapide »
Menu « Configuration » => « Apache »
Rechercher les lignes commençant par « listen... » ou bien « #listen »
Effacez-les et remplacez-les par une seule : « listen 80 »
Enregistrez les changements.
 - Clic droit sur l'icône EasyPHP dans la barre des tâches, zone « lancement rapide »
Menu « Configuration » => « Extensions PHP »
Cochez « Php-exif » et « Php_gd2 »
Appliquez.
 - Clic droit sur l'icône EasyPHP dans la barre des tâches, zone « lancement rapide »
Redémarrer (F5).
5. Ouvrez un navigateur Internet et connectez-vous au site
 - Sur le serveur : <http://localhost>
 - Depuis un autre ordinateur du réseau : <http://side/> ou bien http://adresse_du_poste/